

Configuración de cuenta de Correo POP en Outlook

Seguramente accedas a el correo e-mail por alguna pagina web (cliente Web), pero esto tiene muchas limitaciones y es mas lento. Lo mas comodo y mejor es usar un programa especializado para ello como por ejemplo el Outlook de Office.

En la primera parte del manual seguiremos un ejemplo con una cuenta e-mail de Crealogica y configurando para Outlook.


Los datos necesarios son los siguientes. Tu proveedor de correo deberia facilitarte estos datos:

- Servidor de correo entrante: mail.sudominio.com
- Servidor de correo entrante: mail.sudominio.com



- Nombre de usuario: sunombre.sudominio
- Contraseña: ***** (la que sea)


- Dirección de correo electrónico: sunombre@sudominio.com

Sigue los siguientes pasos para Windows XP con Office XP:






Selecciona **agregar una cuenta**

Cuentas de correo electrónico  

Tipo de servidor
Puede elegir el tipo de servidor con el que trabajará su nueva cuenta de correo electrónico. 

- Servidor de Microsoft Exchange**
Conecte con un servidor de Exchange para leer el correo electrónico, obtener acceso a carpetas públicas y compartir documentos.
- POP3**
Conecte con un servidor de correo electrónico POP3 para descargar el correo.
- IMAP**
Conecte con un servidor de correo electrónico IMAP para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- HTTP**
Conecte con un servidor de correo electrónico HTTP como Hotmail para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- Tipo de servidor adicional**
Conecte con otro grupo de trabajo o con un servidor de otro fabricante.

Cuentas de correo electrónico  

Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione. 

| | |
|---|---|
| Información sobre el usuario | Información del servidor |
| Su nombre: <input type="text" value="sunombre"/> | Servidor de correo entrante (POP3): <input type="text" value="mail.sudominio.com"/> |
| Dirección de correo: <input type="text" value="sunombre@sudominio.com"/> | Servidor de correo saliente (SMTP): <input type="text" value="mail.sudominio.com"/> |
| Información de inicio de sesión | Probar configuración |
| Nombre de usuario: <input type="text" value="sunombre.sudominio"/> | Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red) |
| Contraseña: <input type="password" value="*****"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Recordar contraseña | <input data-bbox="655 1469 1038 1507" type="button" value=" Probar configuración de la cuenta ... "/> |
| <input type="checkbox"/> Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA) | <input data-bbox="1031 1559 1294 1597" type="button" value=" Más configuraciones ... "/> |

Ahora introduce los datos en su casilla.

El nombre es el que aparecerá al mandar un e-mail al igual que la dirección que pongas, que será a la que te contesten.

Usuario y Contraseña para acceder a tu cuenta en el servidor e-mail

Los nombres de los servidores entrantes y salientes.

Puedes darle al botón **Probar configuración de la cuenta...** para ver si lo has hecho todo bien.

Cada vez más cuentas necesitan **identificación en el servidor SMTP** (saliente). Esto quiere decir

que necesitan usuario y contraseña igual que el servidor POP (entrante). Nuestro proveedor de correo debe advertirnos esto. En el boton **Mas configuraciones...** Lo mas habitual es que el servidor SMTP use el mismo usuario y contraseña que el POP, entonces marcaremos esta opcion.

Termina el proceso y pulsa F5 para que baje el correo.